




Impfzertifikatsservice

Setup - Desktop-Client





1. Allgemeine Hinweise

1.1 Inhalt dieses Dokuments

Dieses Dokument dient als Hilfestellung bei der Einrichtung Ihres Systems zur Ausstellung der Impfzertifikate unter Verwendung des Desktop-Clients.

1.2 Motivation

Das Einrichten des Desktop-Clients ist deutlich einfacher im Vergleich zum Setup der Web-Anwendung und benötigt nur eine Routenerweiterung um das Netz der offenen Fachdienste TI.

1.3 Voraussetzungen

- Zugang zur Telematikinfrastruktur

Hinweis: Der Desktop-Client kann nur durch die oder den von der Praxis beauftragten IT/TI-Expertin oder Experten eingerichtet werden.



2. Routenerweiterung um das Netz der offenen Fachdienste TI

Die gematik empfiehlt, nicht nur eine Host-Route für den Impfnachweis zu setzen, sondern auch das Setzen einer Route für alle offenen Fachdienste der TI.

Diese Route lässt sich als „**100.102.0.0/15**“ zusammenfassen, ausgedrückt als Netzwerkadresse und Subnetzwerkmaske:

```
Netzwerkadresse: 100.102.0.0  
Subnetzwerkmaske: 255.254.0.0
```

Kommando zur Erweiterung:

```
„route add 100.102.0.0 MASK 255.254.0.0 <Konnektor IP-Adresse>“ -p
```

Hinweis: Dieser Befehl legt eine permanente Route an, die nach einem Neustart des PCs automatisch wieder eingerichtet wird. Die Kommandozeile CMD muss schon beim Öffnen mit Administrationsrechten gestartet werden. Um die **Konnektor IP-Adresse** zu bestimmen, sollten die DVO-Unterlagen (aus dem Übergabeprotokoll) durch den Leistungserbringer herangezogen werden. Hier sollte die **Konnektor IP-Adresse** bei Installation der TI-Komponenten dokumentiert worden sein.

Falls dies nicht der Fall ist, könnte ein Hinweis zur i.d.R. schon **bestehenden Route zum SNK** helfen. Die Routing Tabelle kann über

```
route print
```


ausgegeben werden.

Falls hier bereits ein Eintrag mit dem Netzwerkziel „**188.144.0.0**“ existiert, steht unter „**Gateway**“ die **Konnektor IP-Adresse**.




3. Konfiguration des Desktop-Clients


Die Konfiguration des Desktop-Clients muss durch eine IT-Techniker/in ausgeführt werden. Nur diese verfügt über die Daten, die im Konfigurationsprozess benötigt werden.



Sie können die Hinweise zur Konfiguration jederzeit aufrufen, indem Sie auf „Hinweise zur Konfiguration öffnen“ klicken.



Alle Felder müssen korrekt ausgefüllt werden. Bitte wählen Sie bei der Authentifizierungsmethode diejenige aus, die in Ihrem TI-Konnektor eingestellt ist. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.



4. Kontakt

E-Mail: aussteller-support@covpass-app.de